




Lesson 12


①

- ① ステータスバーの  (ページレイアウト) をクリック
- ② ステータスバーの表示倍率が100%になっていることを確認
- ③ ステータスバーの  (縮小) を3回クリック



②

- ① 《ページレイアウト》タブを選択
- ② 《ページ設定》グループの  (ページの向きを変更) をクリック
- ③ 《横》をクリック


③

- ① ヘッダーの右側をクリック
- ② 《ヘッダーとフッター》タブを選択
- ③ 《ヘッダー/フッター要素》グループの  (現在の日付) をクリック
- ④ ヘッダー以外の場所をクリック


④

- ① フッターの中央をクリック
- ② 《ヘッダーとフッター》タブを選択
- ③ 《ヘッダー/フッター要素》グループの  (ページ番号) をクリック
- ④ 「/」を入力
- ⑤ 《ヘッダー/フッター要素》グループの  (ページ数) をクリック
- ⑥ フッター以外の場所をクリック

⑤

- ① ステータスバーの  (改ページプレビュー) をクリック
- ② 列番号【A】の左側の青い太線を、列番号【B】の左側までドラッグ
- ③ 列番号【K】の右側のページ区切りの青い点線を、列番号【M】の右側までドラッグ


⑥

- ① 《ページレイアウト》タブを選択
- ② 《ページ設定》グループの  (印刷タイトル) をクリック
- ③ 《シート》タブを選択
- ④ 《印刷タイトル》の《タイトル行》のボックスをクリック
- ⑤ 行番号【1】から行番号【3】までドラッグ
- ⑥ 《印刷タイトル》の《タイトル行》に「\$1:\$3」と表示されていることを確認
- ⑦ 《OK》をクリック

⑦

- ① 29行目の下側のページ区切りの下側の青い点線を、28行目の下側までドラッグ


⑧

- ① 《ページレイアウト》タブを選択
- ② 《ページ設定》グループの  (ページ設定) をクリック
- ③ 《余白》タブを選択
- ④ 《ページ中央》の《水平》を にする
- ⑤ 《OK》をクリック

⑨

- ① 《ファイル》タブを選択
 - ② 《印刷》をクリック
 - ③ 印刷イメージを確認
- ※2ページ目の印刷イメージも確認しましょう。

⑩

- ① 《印刷》が表示されていることを確認
 - ② 《部数》が「1」になっていることを確認
 - ③ 《プリンター》に印刷するプリンターの名前が表示されていることを確認
- ※表示されていない場合は、 をクリックし、一覧から選択します。
- ④ 《印刷》をクリック