Lesson 25

- (1)
- セル範囲【P4:P8】を選択
- 2《挿入》タブを選択
- ③ 《スパークライン》 グループの | 歩折線 (折れ線スパークライン) をクリック
- 4 《データ範囲》にカーソルがあることを確認
- ⑤ セル範囲【C4:N8】を選択
- 6 《場所の範囲》が「\$P\$4:\$P\$8」になっていることを確認
- **7 《OK》**をクリック

POINT

スパークラインを削除する方法は、次のとおりです。

◆スパークラインのセルを選択→《スパークライン》タブ→《グループ》グループの

◇ ウッァ (選択したスパークラインのクリア)

(2)

- セル【P4】をクリック
- ※スパークラインのセルであれば、どこでもかまいません。
- **②**《スパークライン》タブを選択
- ③《種類》グループの (縦棒スパークラインに変換)をクリック
- (3)
- ヤル【P4】をクリック
- ※スパークラインのセルであれば、どこでもかまいません。
- ②《スパークライン》タブを選択
- 3 《グループ》グループの (スパークラインの軸) をクリック
- 4 《縦軸の最大値のオプション》の《すべてのスパークラインで同じ値》をクリック
- **⑤ 《グループ》**グループの (スパークラインの軸) をクリック
- ⑥《縦軸の最小値のオプション》の《ユーザー設定値》をクリック
- **8 (OK)**をクリック

4

- セル【P4】をクリック
- ※スパークラインのセルであれば、どこでもかまいません。
- **②**《スパークライン》タブを選択
- 3 《表示》 グループの 《頂点(山) 》 を ✔ にする
- ④ 《表示》グループの《頂点(谷)》を ✓ にする

5
1 セル【P4】をクリック
※スパークラインのセルであれば、どこでもかまいません。
②《スパークライン》タブを選択
3 《スタイル》 グループの 〒 (その他) をクリック
4 《ローズ、スパークラインスタイルカラフル#1》 (左から1番目、上から6番目)をク
リック

POINT &

スパークラインの要素ごとに色を設定して、ユーザーが個々に編集することもできます。

スパークラインの色

◆スパークラインのセルを選択→《スパークライン》タブ→《スタイル》グループの

②スパークラインの色)

マーカーの色

◆スパークラインのセルを選択→《スパークライン》タブ→《スタイル》グループの ^{□マーカーの色、}(マーカーの色)

(6)

- 1 セル範囲【B3:N8】を選択
- 2《挿入》タブを選択
- 3 《グラフ》グループの 1 (縦棒/横棒グラフの挿入)をクリック
- ④ 《2-D縦棒》の《積み上げ縦棒》(左から2番目)をクリック

$\overline{7}$

- 1 グラフタイトルをクリック
- 2 グラフタイトルを再度クリック
- 3「グラフタイトル」を削除し、「店舗別売上」と入力
- 4 グラフタイトル以外の場所をクリック

(8)

- 1 グラフを選択
- ②《グラフのデザイン》<u>タ</u>ブを選択
- ③ 《場所》グループの (グラフの移動) をクリック
- 4《新しいシート》を●にし、「売上グラフ」と入力
- **⑤ 《OK》**をクリック

(9)

- 1 グラフを選択
- 2《グラフのデザイン》タブを選択
- 3 《グラフのレイアウト》 グループの (グラフ要素を追加) をクリック
- **4** 《データテーブル》をポイント
- ⑤《凡例マーカーあり》をクリック

- (10)
- グラフを選択
- ②《グラフのデザイン》タブを選択
 ③《グラフのレイアウト》グループの (グラフ要素を追加) をクリック
- 4 《凡例》をポイント
- **⑤**《なし》をクリック
- (11)
- グラフを選択
- ②《グラフのデザイン》タ<u>ブ</u>を選択
- 3 《データ》グループの → (データの選択) をクリック
- 4 《凡例項目(系列)》の一覧から「新宿店」を選択
- 6 (下へ移動)を4回クリック
- 6《凡例項目(系列)》の一覧から「横浜店」を選択
- 8 《凡例項目(系列)》の一覧から「名古屋店」を選択
- 9 (下へ移動)を2回クリック
- ⑩《凡例項目(系列)》の一覧から「なんば店」を選択
- (下へ移動)をクリック
- **②**《OK》をクリック
- 1 グラフを選択
- 2《グラフのデザイン》タブを選択
- 3 《グラフスタイル》 グループの (その他) をクリック
- 4《スタイル11》をクリック
- (13)
- 1 グラフを選択
- ②《グラフのデザイン》タブを選択③《グラフのレイアウト》グループのではできる。
- 4 (軸ラベル) をポイント
- ⑤《第1縦軸》をクリック
- 6 軸ラベルが選択されていることを確認
- 動ラベルをクリック
- ⑧「軸ラベル」を削除し、「売上金額(千円)」と入力
- ❷ 《ホーム》タブを選択
- (方向)をクリック (方向)をクリック
- ❶《縦書き》をクリック

- (14)
- 値軸を右クリック
- 2 《軸の書式設定》をクリック
- (軸のオプション)をクリック
- 4 (軸のオプション)をクリック
- **⑤ 《軸のオプション》**の詳細が展開されていることを確認
- 6 《単位》の《主》に「2000」と入力
- ※《軸の書式設定》作業ウィンドウを閉じておきましょう。
- **(15)**
- 1 グラフエリアを選択
- 2 《ホーム》タブを選択
- **③《フォント》**グループの9 · (フォントサイズ)の · をクリック
- **4 《11》**をクリック