

## Lesson 27

### ①

- ① ステータスバーを右クリック
- ② 《行番号》をクリック
- ③ ステータスバーに《行:1》が表示されていることを確認
- ④ 《ステータスバーのユーザー設定》以外の場所をクリック

### ②

- ① 1ページ4行目の「【出生】」の行にカーソルを移動  
※段落内であれば、どこでもかまいません。
- ② 《ホーム》タブを選択
- ③ 《スタイル》グループの《見出し1》をクリック
- ④ 1ページ5行目の「誕生」の行にカーソルを移動  
※段落内であれば、どこでもかまいません。
- ⑤ 《スタイル》グループの  (その他) をクリック
- ⑥ 《見出し2》をクリック
- ⑦ 同様に、その他の見出しを設定

### ③

- ① 《デザイン》タブを選択
- ② 《ドキュメントの書式設定》グループの  (その他) をクリック
- ③ 《組み込み》の《線(シンプル)》をクリック

### ④

- ① 1ページ4行目の「【出生】」の行を選択  
※見出し1が設定されている行であれば、どこでもかまいません。
- ② 《ホーム》タブを選択
- ③ 《フォント》グループの  (太字) をクリック
- ④ 《スタイル》グループの《見出し1》を右クリック
- ⑤ 《選択個所と一致するように見出し1を更新する》をクリック
- ⑥ 1ページ5行目の「誕生」の行を選択  
※見出し2が設定されている行であれば、どこでもかまいません。
- ⑦ 《フォント》グループの  (14) (フォントサイズ) の  クリック
- ⑧ 《12》をクリック
- ⑨ 《フォント》グループの  (太字) をクリック
- ⑩ 《スタイル》グループの  (その他) をクリック
- ⑪ 《見出し2》を右クリック
- ⑫ 《選択個所と一致するように見出し2を更新する》をクリック

### ⑤

- ① 1ページ4行目の「【出生】」の行にカーソルを移動  
※見出し1のスタイルが設定されている行であれば、どこでもかまいません。
- ② 《ホーム》タブを選択
- ③ 《段落》グループの  (アウトライン) をクリック

- ④ 《リストライブラリ》の《第1章、第1節、第1項》(左から3番目、上から2番目)をクリック
- ⑤ 《段落》グループの  (アウトライン) をクリック
- ⑥ 《新しいアウトラインの定義》をクリック
- ⑦ 《変更するレベルをクリックしてください》の《1》をクリック
- ⑧ 《番号書式》に《第1章》と表示されていることを確認
- ⑨ 《オプション》をクリック
- ⑩ 《レベルと対応付ける見出しスタイル》に《見出し1》と表示されていることを確認
- ⑪ 《番号に続く空白の扱い》の  をクリック
- ⑫ 《スペース》をクリック
- ⑬ 《変更するレベルをクリックしてください》に《第1章 見出し1》と表示されていることを確認
- ⑭ 《変更するレベルをクリックしてください》の《2》をクリック
- ⑮ 《番号書式》の《第1節》の「第」と「節」を削除  
※自動的に入力されている《1》は削除しないようにします。
- ⑯ 《レベルと対応付ける見出しスタイル》に《見出し2》と表示されていることを確認
- ⑰ 《番号に続く空白の扱い》の  をクリック
- ⑱ 《スペース》をクリック
- ⑲ 《変更するレベルをクリックしてください》に《1 見出し2》と表示されていることを確認
- ⑳ 《OK》をクリック

## ⑥

- ① 1ページ5行目の「誕生」の行にカーソルを移動  
※見出し2が設定されている行であれば、どこでもかまいません。
- ② 《レイアウト》タブを選択
- ③ 《段落》グループの  (左インデント) を「0字」に設定
- ④ 《ホーム》タブを選択
- ⑤ 《スタイル》グループの  (その他) をクリック
- ⑥ 《見出し2》を右クリック
- ⑦ 《選択個所と一致するように見出し2を更新する》をクリック

## ⑦

- ① 1ページ2行目にカーソルを移動
- ② 《参考資料》タブを選択
- ③ 《目次》グループの  (目次) をクリック
- ④ 《ユーザー設定の目次》をクリック
- ⑤ 《目次》タブを選択
- ⑥ 《ページ番号を表示する》が  になっていることを確認
- ⑦ 《ページ番号を右揃えにする》が  になっていることを確認
- ⑧ 《書式》の  をクリック
- ⑨ 《文語体》をクリック  
※お使いの環境によっては、《文語体》が表示されていない場合があります。その場合は、《フォーマル》を選択しましょう。
- ⑩ 《タブリーダー》の  をクリック
- ⑪ 《-----》をクリック
- ⑫ 《アウトラインレベル》を「2」に設定
- ⑬ 《OK》をクリック


## 8

- 1ページ25行目の「第1章」の後ろにカーソルを移動
- [Ctrl]** + **[Enter]** を押す  
※ステータスバーの行番号を非表示にしておきましょう。

## 9

- 《挿入》タブを選択
- 《ヘッダーとフッター》グループの  (ヘッダーの追加) をクリック
- 《組み込み》の《オースティン》をクリック  
※一覧に表示されていない場合は、スクロールして調整します。
- 《文書のタイトル》のコンテンツコントロールに「自分史をつづる」と入力
- ヘッダーの最終行の  を選択
- [Delete]** を押す
- 《ヘッダーとフッター》タブを選択
- 《オプション》グループの《奇数/偶数ページ別指定》を  にする
- 奇数ページのヘッダーにのみ「自分史をつづる」と表示されていることを確認
- 《閉じる》グループの  (ヘッダーとフッターを閉じる) をクリック

## 10

- 《挿入》タブを選択
- 《ヘッダーとフッター》グループの  (フッターの追加) をクリック
- 《フッターの編集》をクリック
- 《ヘッダーとフッター》タブを選択
- 《オプション》グループの《先頭ページのみ別指定》を  にする
- 偶数ページのフッターにカーソルを移動
- 《ヘッダーとフッター》グループの  (フッターの追加) をクリック
- 《組み込み》の《オースティン》をクリック  
※一覧に表示されていない場合は、スクロールして調整します。
- 《ホーム》タブを選択
- 《段落》グループの  (右揃え) をクリック
- 《ヘッダーとフッター》タブを選択
- 《ナビゲーション》グループの  (次へ) をクリック
- 奇数ページのフッターが表示されていることを確認
- 《ヘッダーとフッター》グループの  (フッターの追加) をクリック
- 《組み込み》の《オースティン》をクリック  
※一覧に表示されていない場合は、スクロールして調整します。
- 《ヘッダーとフッター》グループの  (ページ番号の追加) をクリック
- 《ページ番号の書式設定》をクリック
- 《開始番号》を  にし、「0」に設定
- 《OK》をクリック
- 《閉じる》グループの  (ヘッダーとフッターを閉じる) をクリック

## ⑪

- ① 《表示》タブを選択
- ② 《表示》グループの《ナビゲーションウィンドウ》をにする
- ③ ナビゲーションウィンドウの「3 横浜市の成長」を「1 横浜中華街」の上にドラッグ  
※ナビゲーションウィンドウを閉じておきましょう。

## ⑫

- ① 《参考資料》タブを選択
- ② 《目次》グループの (目次の更新) をクリック
- ③ 《目次をすべて更新する》をにする
- ④ 《OK》をクリック